

Syncthing

Syncthing ist eine quelloffene Dateisynchronisationssoftware auf Basis von Peer-to-Peer-Übertragungen. Es kann Dateien zwischen mehreren Geräten in einem lokalen Netzwerk oder über das Internet synchronisieren. Datenschutz und -sicherheit sind zentraler Bestandteil der Software. Die Software ist in Go geschrieben, der Quelltext wird über den Hosting-Dienst GitHub veröffentlicht.

- [Syncthing, Webseite](#)
- [Wikipedia Syncthing](#)
- [How to Install Syncthing on Ubuntu 22.04/20.04 Desktop/Server](#)

Installation

```
sudo apt install syncthing
```

Starten (<USER> muss ersetzt werden mit dem lokalen User)

```
sudo systemctl start syncthing@<USER>.service
```

Autstart

```
sudo systemctl enable syncthing@<USER>.service
```

Status

```
sudo systemctl status syncthing@<USER>.service
```

Windows: aktuell gibt es keine Komplettlösung. Beim manuellen Starten öffnen sich die Fenster Konsole (Schließen beendet das Programm) und Browser als Verwaltungs-Tool. Um das System bereits beim Login zu Starten und alles im Hintergrund zu belassen: siehe [Autostart unter Windows](#). Die dort beschriebene Variante mit Verknüpfung im Autostartordner ist simpel und klappt unter Win11.

Verknüpfung im Win-Autostart-Ordner¹⁾ wie folgt²⁾:

```
C:\syncthing\syncthing.exe --no-console --no-browser
```

Die GUI-Verwaltung über die Weboberfläche läßt sich i.d.R. nur auf einem lokalem System aufrufen. Soll ein System ohne GUI, z.B. Remote-Server, eingebunden werden, kann das über die Einbindung eines Proxy erfolgen.

Unter Apache könnte die Config-Datei für eine Subdomain wie folgt aussehen → domain.com muss angepasst werden.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/syncthing.domain.com.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName syncthing.domain.com
    ProxyPass      / http://localhost:8384/
```

```
ProxyPassReverse / http://localhost:8384/  
</VirtualHost>
```

Alle Einstellungen werden auf der Weboberfläche vorgenommen.

Adresse lokal:

127.0.0.1:8384

Adresse Remote mit Proxy (siehe Einstellungen zum Proxy):

syncthing.domain.com

Wird ein Remotezugriff zugelassen/eingerichtet, dann **unbedingt die Weboberfläche mit Passwort schützen**. Einrichtung erfolgt über die Weboberfläche (→ Aktionen → Einstellungen → GUI).

1)

Win+R → „shell:startup“

2)

Pfad anpassen, Parameter selbsterklärend

From:

<https://wiki.bluegnu.de/> - **kwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bluegnu.de/doku.php/open:it:syncthing?rev=1721370129>

Last update: **2024/07/19 08:22**

