

ISO to USB

<https://de.linux-terminal.com/?p=7692>

Um Etecher in Debian, Ubuntu, Linux Mint und verwandten Distributionen zu installieren, befolgen Sie die folgenden Befehle vom Terminal aus.

```
echo "deb https://deb.etcher.io stable etcher" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
```

```
sudo apt-key adv --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv-keys  
379CE192D401AB61
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install balena-etcher-electron
```

From:

<https://wiki.bluegnu.de/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.bluegnu.de/doku.php/open:it:isotousb?rev=1732197029>

Last update: **2024/11/21 14:50**

